

Altinn – Viktig informasjon for Midas Lønn versjon 22.1

Etter nedlastning og utpakking av programmet må du gjøre følgende for å få sendinger til Altinn til å fungere:

- Erstatt gammel Lonn.lbr med nedlastet *lbr* og kjør oppgradering
- Filen *MidasAltInnII.exe* skal legges inn på samme mappe som gammel *MidasAltInn.exe*

1. Gå inn i Kontrollpanel i Midas Lønn og velg Altinn

Verdier og oppsett for Altinn

1 Sett inn fødselsnr og passord som du vanligvis bruker når du logger deg inn på ALTINN

FNR:

Passord:

Firma:

Orgnr.:

Adresse:

Postnr.:

Kommune.:

Beregningsmetode:

FagsysID:

FagPW:

Disse verdiene skal samsvare med de verdier som brukes ved registrering av datasystem i ALTINN

Internett:

Program: Katalog hvor programmet MidasAltInn.exe ligger

Rotkatalog:

Terminoppgave (RF1037) Skjema/Spesifikasjon:


LT-Oppgave (RF1015) Skjema/Spesifikasjon:

Endre

Altinn Oversikt

(1) Skriv inn to store i'er etter AltInn, slik at det står *MidasAltInnII.exe*

2. Før du kan sende inn oppgave må du først hente PIN-kode fra Altinn.




The screenshot shows a web interface with a button labeled 'Hent Altinn Pinkode' circled in orange with the number '2'. Below the button is a table with the following data:

dng	Ant	KvittID	archiveRef	AltinnStatus
OK				Sendt
OK				Sendt
OK	1	WM72223367		Godtatt:Arbeidsflyt
OK				Sendt
OK	1	WM73834507		Godtatt:Arbeidsflyt
OK		4657860	W:50865644	Sendt

(2) I sendebildet til Altinn klikker du på knappen Hent Altinn Pinkode. Da får du opp vinduet som vist under.

3. Bestill ny kode på ønsket forsendelsesform og vent på svar fra Altinn.



The screenshot shows a dialog box titled 'Altinn Pinkoder'. It has a dropdown menu for 'Velg type pinkode:' with options: 'Engangskode til sendt pr. SMS' (selected), 'Engangskode fra brev bestilt på Altinn', and 'Pin kode fra skattekort'. Below the dropdown is a 'Bestill ny kode' button. To the right of the button, there is text: 'Koden du får oppgitt, skrives inn i feltet under. Den brukes ved sending til Altinn. Koden er gyldig i 30 minutter.' Below this text is a 'Status:' label and an empty text box. At the bottom, there is a label 'Skriv inn oppgitt kode her:' followed by an empty text box circled in orange with the number '3'. To the right of this text box is an 'Ok, lukk' button.

(3) Når du får oppgitt kode, skriv inn denne i feltet nederst i vinduet og trykk knappen 'Ok, lukk'.

Merk: Koden er gyldig i 30 minutter fra du har mottatt den. Du får beskjed om å bestille ny kode hvis du prøver å sende til Altinn etter at tiden er utløpt.